



Prismanet.com
multimedia advanced solutions

Impostazioni di posta su server Prismanet

Desktop

POSTA IN **INGRESSO**

POP3

Tipo di server: POP3

Nome server: pop.prismanet.com

Porta: 995

Metodo di autenticazione: password normale (*impostazione di default*)

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI!

In settaggi posta in entrata: POP3

Nel caso in cui impostiate di conservare copia dei messaggi sul server, si consiglia di impostare un massimo di 7 giorni prima della eliminazione altrimenti si rischia di esaurire lo spazio a disposizione col conseguente blocco della casella.

Desktop/Mobile

POSTA IN USCITA

SMTP

Tipo di server: SMTP

Nome server: smtp.prismanet.com

Porta: 587

Sicurezza connessione: TLS

Metodo di autenticazione: password normale (*impostazione di default*)

Il server necessita di autenticazione (*stesse impostazioni nome utente/password dell'account per la ricezione della posta*)

Mobile

POSTA IN **INGRESSO**

IMAP

Tipo di server: IMAP

Nome server: imap.prismanet.com

Porta: 993

Sicurezza connessione: TLS

Metodo di autenticazione: password normale (*impostazione di default*)

Il server necessita di autenticazione (*stesse impostazioni nome utente/password dell'account per la ricezione della posta*)

Impostazioni ALTERNATIVE

Da utilizzare nel caso in cui la configurazione con le impostazioni indicate in precedenza non fosse andata a buon fine.

POSTA INGRESSO POP3

Impostazioni opzionali

Tipo di server: POP3
Nome server: pop.prismanet.com
Porta: 110
Sicurezza connessione: nessuna
Metodo di autenticazione: password normale (impostazione di default)


POSTA IN USCITA SMTP

Opzione 1 SMTP

Nome server: smtp.prismanet.com
Porta: 25
Sicurezza connessione: Nessuna
Metodo di autenticazione: password normale (impostazione di default)
Il server necessita di autenticazione (stesse impostazioni nome utente/password dell'account per la ricezione della posta)

Opzione 2 SMTP

Nome server: smtp.prismanet.com
Porta: 465
Sicurezza connessione: SSL/TLS
Metodo di autenticazione: password normale (impostazione di default)
Il server necessita di autenticazione (stesse impostazioni nome utente/password dell'account per la ricezione della posta)



WEBMAIL

Per visualizzare la posta via browser, è possibile usare il seguente indirizzo:
<https://webmail.prismanet.com>
(in questo caso è possibile usare come nome utente il proprio indirizzo email).